














VIRTUAL GATE Content Server 設定編

No.	写真	運用・手順
1		<p>【外付けHDDの接続】</p> <p>店内コンソール用のPC等、店内のPCとローカルで接続可能なPC(以降VG管理PC)にスターターキットに同梱されている外付けHDD(以降VG HDD)を接続して下さい(USB3.0)</p> <p>VG管理PCはVIRTUAL GATEコンテンツの快適なダウンロードに必要となります。必ず常時起動できる環境を確保してください。</p>
2		<p>【VG HDD管理ソフトのダウンロード】</p> <p>TBPRESSからVIRTUAL GATE Content Server インストーラーのインストールプログラムをダウンロードしてください。</p> <p>http://www.tbpress.jp/support/vg.html</p>
3		<p>【VG HDD管理ツールのインストール①】</p> <p>展開されたファイルから「VGContents-Setup.exe」を起動してください。</p>
4		<p>【VG HDD管理ツールのインストール②】</p> <p>ウィザードに従ってインストールを選択してください。</p>
5		<p>【VG HDDの選択】</p> <p>インストールが完了すると、VG HDDが接続されているドライブを選択する画面が表示されます。表示される項目から「VG HDD1」を選択してください。</p>
6		<p>【VG HDDの同期】</p> <p>正しいドライブを選択すると、自動的に同期が開始されます。また、管理画面は「同期中」のステータスとなります。</p> <p>※自動的に開始されない場合は「同期開始」を選択してください。</p>
7		<p>【VG HDDの同期完了】</p> <p>「同期中」の表示が「正常」になると、同期完了となります。※初回は同期に時間がかかります、完了するまで中断しないようお願いいたします。</p> <p>初回の同期完了以降は、定期的に自動更新がかかりますので、VG HDDはVG管理PCから取り外さずに運用してください。</p>

8		<p>【VGHDDの同期が失敗した場合】</p> <p>“同期中”の表示が“失敗”に変わると、同期に失敗しています。再度、同期開始を選択してください、失敗時点から、再度同期処理がかかります。初回同期以降の自動更新で失敗しても同様に“失敗”と表示されます。“失敗”のステータスになった後も、基本的には自動同期がかかりますが同期完了日時があまりにも古いなど失敗が続く場合にはテクノブラッドまでご連絡ください。</p>
9		<p>【コンテンツ毎のステータスリスト表示(詳細確認用)】</p> <p>VG管理ツールのステータス部分をクリックすると、各コンテンツ毎のステータスが表示されます。リストをCSV形式でダウンロードすることも可能です。</p>
10		<p>失敗や未同期の場合、ステータスリストのコンテンツが「失敗」「未同期」と表記されます。その文字をクリックすると、そのコンテンツだけの同期ができます。</p>
11		<p>【ツール終了のやり方】</p> <p>※基本的にこの作業は行いません(常にPC起動状態でツール起動させる為)</p> <p>windows画面右下のアイコンを右クリックします。</p>
12		<p>左図の画面がでできます。</p>
13		<p>【登録ドライブの解除】</p> <p>「解除を行います」をクリックで、初めに登録したHDDが解除されます。もう一度同期を行う際は、ツールexeを開いて、HDD登録を行ってください。</p> <p>※同期中は登録ドライブの解除はできません。</p>
14		<p>【サービスの終了】</p> <p>「停止する」をクリックで、ツールを終了させます。もう一度同期を行う際は、ツールexeを開いてください。</p>
15		<p>【閉じる】</p> <p>左図のウィンドウを閉じます。</p>

VIRTUAL GATE Content Server 運用編

No.	写真	運用・手順
1		<p>【毎日の運用とステータス確認】</p> <p>VGHDDは定期的に自動更新されますので、毎日の運用に大きな工数はかかりません。</p> <p>ステータスが“失敗”となった場合も、自動更新で修正されますが同期時刻があまりにも古い場合には手動での同期をお試しください。また、VG管理PCの電源が落ちていないかは、定期的にご確認ください。</p>
2		<p>【手動同期の方法】</p> <p>管理画面から“同期開始”を選択してください。</p> <p>手動同期を実行しても、ステータスが“正常”に戻らない場合はテクノブラッドまでご連絡ください。</p>
3		<p>【管理PCを再起動してしまった場合】</p> <p>一度インストールが完了していると、VGHDD管理ツールが自動的に起動します。起動した管理ツールのステータスが“正常”となっていることをご確認ください。</p>
4		<p>【ハードディスク無しのステータスについて】</p> <p>VG管理PCIにVGHDDが接続されていません。正しく接続し、再度ステータスをご確認ください。</p>